Gestão Comercial

BACKUP AUTOMÁTICO DO BANCO-DE-DADOS



Horussoft Sistemas (14) 3264 3435 www.horusSoft.com.br

Instruções de instalação

- 1. Certifique-se de que este micro seja o servidor do SQL
- 2. Coloque o Backup.exe na pasta chamada "Base de dados" do Comercial
- 3. Execute o Backup, para iniciar a configuração
- 4. Como ainda não está configurado, a tela abrirá para que este procedimento seja realizado.

Horussoft Sistemas. Backup de Banco de Dados Sqiserver (versão 3.0.17)						
-Cópia de segurança						
Local onde está a conexão com o BD (.ini)						
Procurar X:\Base de Dados\Comercial\HORUSSOFT\Comercial.ini						
Primeiro Local onde será gravado o backup						
Procurar X:\Base de Dados\Comercial\HORUSSOFT\Backup						
Segundo Local onde será gravado o backup (opcional)						
Procurar X:\Backup\Backup_Novo\Banco de dados HorusSoft						
Agendamento de horários (todos os dias)						
1º iniciar as 12:25 2º iniciar as						
Compactador em uso						
Tip interno, limitado a 3GB						
O 7-zip, para arquivos grandes - Recomendado (Necessita estar instalado)						
Executar cópia de segurança agora Consultar Logs Encerrar						
Desligar o computador após concluir a última cópia de segurança						

Local onde	está a conexão com o BD (.ini)	
Procurar	C:\Program Files (x86)\Comercial\comercial.ini	

Clique no botão "Procurar" e indique o local onde esta o inicializador do Comercial (comercial.ini)

Primeiro Loc	cal onde será gravado o backup
Procurar	C:\Program Files (x86)\Comercial\Base de dados\Backup\BD07102013_1100.zip

Clique no botão "Procurar" e indique o local onde será depositado os backup diariamente. Obs: O nome do backup é BDddmmaaaa_hhmi.zip, onde dd=dia, mm=mês, aaaa=ano, hh=hora, mi=minuto

-Segundo Lo	ocal onde será gravado o backup (opcional)		
Procurar	X:\Backup\Backup_Novo\Banco de dados HorusSoft	×	

Clique no botão "Procurar" e indique o local onde será depositado uma segunda cópia do backup

Obs: O preenchimento é opcional

Agendamento de horários (todo dia)		
1ª iniciar as 12:00	2º iniciar as 17:30	

Indique o primeiro e segundo horário que deseja que as cópias ocorram, lembrando que estes horários não conflitamo uso do sistema. O segundo horário é opcional.

Compactador om uso	
Compactation em uso	
💿 Zip interno, limitado a 3GB	
🔘 7-zip, para arquivos grandes - Recomendado (Necessita estar instalado)	Local onde foi instalado

O compactador padrão é o Zip, porém se a cópia ultrapassar 3GB, utilize o 7-zip.

segurança agora	Executar cópia de segurança agora	Consultar Logs	Encerrar
-----------------	--------------------------------------	----------------	----------

🔲 Desligar o computador após concluir a última cópia de segurança

O primeiro botão serve para executar o backup sem aguardar o agendamento.

O segundo botão serve para exibir o registro das atividades já ocorridas.

O terceiro botão serve para parar a execução deste serviço até que o windows reinicie.



Este balão é exibido na barra de tarefas, toda vez que se inicie o windows ou o backup agendado entra em execução. Para abrir novamente a tela de configuração, basta clicar neste ícone com o botão do mouse.

Procedimentos para incluir este serviço como sendo permanente no seu servidor Windows

Execute o agendador de tarefas do windows

Agendador de Tarefas

Arquivo Ação Exibir Ajuda

-

þ

 \times

🗢 🔿 🙋 🖬							
> Biblioteca do Agendador	Nome Adobe Acrobat Updat Adobe Flash Player U GoogleUpdateTaskMa Motorola Device Mar User_Feed_Synchronia User_Feed_Synchronia	e Task odater ichineCore ichineUA ager Engine ager Update ization-{27EF6F68-513C-483F-8547-B268BB92E7F5} ization-{E2054F35-4EEE-4856-8725-9472DF352109}	Status Pronto Pronto Pronto Pronto Pronto Pronto	Disparador Quando qu Todos os d Múltiplos o Todos os d Às 11:05 a Todos os d Todos os d	res ualquer usuário fizer logon - Depois de disparado, repetir a cada 03:30:00 i dias às 22:55 - Depois de disparado, repetir a cada 1 hora por um período o disparadores definidos dias às 08:29 - Depois de disparado, repetir a cada 1 hora por um período o dias às 11:05 cada 30 dias dias às 23:19 - O disparador vence em 25/10/2025 23:19:02. dias às 20:55 - O disparador vence em 18/12/2025 20:55:08.	ndefinic e temp e temp	Ações Biblioteca do Agendador de Tarefas Importar Tarefa Básica Criar Tarefa Básica Exibir Todas as Tarefas em Execução Habilitar o Histórico de Todas as Taref Nova Pasta Exibir Atualizar Ajuda Item Selecionado
	Geral Disparadores Quando uma tarefa é o comando Proprieda Ação Iniciar um programa	Ações Condições Configurações Histórico (desat criada, é necessário especificar a ação que ocorrerá qua des. Detalhes C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe sync	vilitada) ndo a tarefa	a for iniciada	a. Para alterar essas ações, abra as páginas de propriedades de tarefas usar	do	 Executar Finalizar Desabilitar Exportar Propriedades Excluir Ajuda

🕒 Criar Tarefa	×	Novo Disparador X
Geral Disparadores Ações Condições Configurações Nome: Backup Diário HorusSoft Local: Image: Configurações Autor: HORUS-SERVIDOR\Edson Descrição: Image: Configurações		Iniciar a tarefa: Ao inicializar Configurações Nenhuma configuração adicional necessária.
Opções de segurança Ao executar a tarefa, usar a seguinte conta de usuário: HORUS-SERVIDOR\Edson O Executar somente quando o usuário estiver conectado Image: Executar estando o usuário conectado ou não Image: Não armazenar a senha. A tarefa terá acesso somente aos recursos do Image: Executar com privilégios mais altos	Alterar Usuário ou Grupo o computador local.	Configurações avançadas Atrasar a tarefa em: 15 minutos Repetir a tarefa a cada: 1 hora por um período de tempo de: 1 dia Interromper todas as tarefas em execução ao final da duração da repetição Interromper tarefa executada por mais de: 3 dias Ativar: 21/12/2015 15:51:18 Sinc. fusos horários Expira em: 21/12/2016 15:51:18 Sinc. fusos horários Habilitado
UCulto Configurar para: Windows 10	OK Cancelar	OK Cancelar

Nova Ação	×
Você deve especificar a ação que esta tarefa executará.	
Ação: Iniciar um programa Configurações	~
Programa/script:	
"C:\Program Files (x86)\Comercial\Base de dados\Ba	ck Procurar
Adicione argumentos (opcional):	
Iniciar em (opcional):	
OK	Cancelar

Propriedades de Backup Diário HorusSoft (Computador Local)		× Agendador de Ta	arefas	?	\times
Geral Disparadores Ações Condições Configurações Históric Especifique as condições que, junto com os disparadores, determin	o (desabilitada) am se a tarefa deve ser executada. A			AF	
tarefa não será executada se quaisquer condições especificadas nã	o forem obedecidas.	0		- 41 -	14
Dicioso	10 minutos				
		Digite informaçõe	s da conta de usuário para	executar e	esta
Aguardar para ficar ocioso por:	1 hora 🗸 🗸	tarefa.			
Interromper se o computador não estiver mais ocioso		Name de constrier			
Reiniciar se voltar a ficar ocioso		Nome de usuario:	B HORUS-SERVIDO	R \Edson	~
Ligar/Desligar		Senha:	•••••		
Iniciar a tarefa somente se o computador estiver ligado na rede e	létrica		· ·		_
Interromper se o computador passar a usar a bateria					
Reativar o computador para executar esta tarefa		3			
Rede			OK	Cano	elar
Iniciar somente se a seguinte conexão de rede estiver disponível					
Qualquer conexão		~			
addiate contracto		-			
	OK Cancela	ır			
Propriedades de Backup Diário HorusSoft (Compu	itador Local)		×		
Geral Disparadores Ações Condições Confi	urações Histórico (desab	ilitada)			
Cierar Disparadores Ações Condições	and deep Thistorico (desab	intaua)			
Especifique as configurações adicionais que afet	am o comportamento da ta	refa.			
Permitir que a tarefa seja executada por dem	anda				
Executar a tarefa o mais cedo possível após o	uma inicialização agendada	a ter sido perdida			
	,,				
	1 min	uto V			
Se ocorrer falha na tarefa, reiniciar a cada:		dto v			
Toptar reiniciar ató:	3	V0700			
Tental femicial ate.		vezes			
_	2 dias				
Interromper a tarefa se ela for executada por	mais de:	×			
Se a tarefa em execução não parar quando s	olicitado, forcar a interrupcâ	ŏo			
	enenade; ieiyar a menapye		_		
So a tarofa pão estivor acondada para por ov	acutada navamanta, avaluí	30 dias	~		
Se a tareta nao estiver agendada para ser ex	ecutada novamente, exciui-	la	_		
apos:					
Se a tarefa já estiver sendo executada, a seguinte	e regra será aplicada:				
Executar uma nova instância em para 🖂					
and the next motoriel on para					
		OK Ca	ancelar		
	L				